


Connecter le NAS au domaine

🛠 Pré-requis

1. Ton NAS doit pouvoir **communiquer avec le contrôleur de domaine** (ping l'adresse IP du DC depuis le NAS).
2. Ton serveur Active Directory doit être **accessible via le DNS**.
 - Exemple : ton domaine s'appelle `damanstudio.local` et ton serveur AD a l'IP `192.168.1.10`
 - Le NAS doit utiliser `192.168.1.10` comme **serveur DNS principal**.
3. Tu as les **identifiants admin du domaine AD** (Administrateur ou un compte équivalent).

Se connecter à l'interface du NAS



⚙ Étapes générales pour joindre un NAS au domaine AD

💡 1. Aller dans la configuration du NAS

- Connecte-toi à l'interface d'administration web de ton NAS.

🔧 2. Trouver la section pour joindre un domaine

- Va dans :

Panneau de configuration > Utilisateurs / Domaines



📝 3. Remplir les champs :


Champ	Valeur
Domaine	DAMAN-STUDIO.LAN
Serveur DNS	IP de ton serveur Samba AD (ex: 192.168.0.156)
Type de serveur	Laisse vide ou "Serveur Windows AD" si proposé
Mode de gestion	Domaine seul avec OU

2. Ne coche pas la case **Options avancées du domaine**.

3. Clique sur "Options du domaine" en bas :

- Tu vas devoir entrer :
 - **Nom d'utilisateur** du domaine : Administrateur (ou autre compte admin AD)
 - **Mot de passe**

4. Clique sur "Vérification de l'état du domaine".



Options recommandées à cocher pour Samba AD

Option	Cocher ?	Explication
Le Synology NAS se synchronisera avec un serveur NTP...	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Important : Samba AD exige que l'heure soit bien synchronisée. Coche cette case si ton Samba fait aussi serveur NTP. Sinon, assure-toi que l'heure du NAS est bien à jour.
Obtenir les listes utilisateurs/groupes avec le mode compatible NT4	<input type="checkbox"/> Non	Ce mode est pour les vieux serveurs NT4. Samba AD fonctionne avec les protocoles modernes, donc ne pas cocher .
Activer la signature serveur	<input checked="" type="checkbox"/> Oui (Active ou Obligatoire)	Cela sécurise les connexions SMB. Si des erreurs surviennent ensuite, repasse à "Désactiver".
Enumérer les niveaux de groupes imbriqués	Laisse à 1	C'est bien pour Samba (tu peux augmenter si besoin plus tard).
Activer l'authentification Windows intégrée	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	Cela permet au NAS de mieux fonctionner dans un domaine Active Directory.

